

3. Паралелна обработка

Васил Георгиев



ci.fmi.uni-sofia.bg/



v.georgiev@fmi.uni-sofia.bg

Съдържание

- ➔ Паралелни процеси
- ➔ Паралелни алгоритми – принципи, проектиране, метрика
- ➔ Среди и езици за паралелни програми
- ➔ Синхронизация на паралелните процеси
- ➔ Балансиране на паралелната обработка
- ➔ Еталонни паралелни алгоритми

Последователни и паралелни програми

- ▶ програмата се състои от процеси, които могат да бъдат изпълнявани последователно или конкурентно
- ▶ при изпълнение на програма в **среда за последователното програмиране**
 - ▶ програмата се състои от един процес
 - ▶ резултатът от изпълнението ѝ с еднакви данни е винаги един и същ
 - ▶ изпълнението на всяка инструкция е последователно и независимо от изпълнението на други инструкции
- ▶ при изпълнение на програмите в **среди с мултипрограмиране**
 - ▶ програмата се състои от един процес
 - ▶ управлението се предава последователно между различни процеси
 - ▶ между отделните процеси съществува зависимост по време на изпълнение, но резултата от изпълнението им се запазва
- ▶ при изпълнение на програмите в **среди за паралелно програмиране**
 - ▶ програмата се състои от множество паралелни процеси
 - ▶ тя включва освен управляващ код и данни, също и инструкции за синхронизация и обмен между процесите, които съставляват нейния планиращ процес (*scheduler*)
 - ▶ резултатът от изпълнението на паралелната програма може да зависи от работата на планиращия процес

Паралелни процеси

- ➔ процесите, изпълняващи програмата в средите за паралелна обработка, могат да бъдат алтернативно:
 - ➔ реплики, изпълняващи еднакви подпрограми върху различни данни – модел **SPMD** (*Single Program Multiple Data*). N.B.: разликата от **SIMD** е, че в този случай синхронизацията се извършва на ниво подпрограма (сегмент), а не на ивици на инструкции **SPMD**ата върху обслужване се изпълнява на **MIMD** компютри
 - ➔ различни подпрограми – модел **MPMD** (*Multiple Program Multiple Data*); при този подход отделните подпрограми-процеси се пораждат като дъщерни на един [главен] процес

Граф на процесите ([precedence | dependency] graph)

- зависимостта по данни и управление се изследва [чрез графи] на различни нива – блок, израз, променлива
- компилаторите обикновено изследват графа на зависимостие на ниво израз и променлива – пример за серията изрази (фиг. 2.5):

$$S1: A = B + C$$

$$S2: B = A + E$$

$$S3: A = A + B$$

- изразите се изобразяват като възли в графа на зависимостите, а дъгите са зависимостите като началото на дъга е променлива (аргумент или стойност) на израз, а край – същата променлива от следващ израз – освен когато началото и края на дъгата са аргументи (от дясната страна) на изразите

Типове зависимости в графа на процесите

- **зависимост по данни (data flow):** резултата от израз е аргумент на следващ израз (пренареждането на изразите или паралелното им изпълнение променя резултата на следващия израз – вж. упражнение 1 за примера от т. 5. и други примери) – тази зависимост е непреодолима
- **антизависимост (anti-dependency):** аргумента на израз е резултат от следващ израз (пренареждането на изразите или паралелното им изпълнение променя резултата на анализирания израз) – тази зависимост може да бъде преодоляна чрез репликиране на променливите
- **зависимост по изход (data output)** – резултатите от два израза се записват в една и съща променлива (пренареждане или паралелно изпълнение променя стойността на тази променлива) – тази зависимост може да бъде преодоляна чрез репликиране на променливите
- **зависимост по вход (data input):** два израза имат общ аргумент – тази зависимост няма значение при съвременните програмни системи (поради средствата за конкурентен достъп)
- **зависимост по управление (data control):** условно изпълнение на израз, където условието е резултат от предходен израз (по същество това е разновидност на зависимостта по данни)
- **за по-висок паралелизъм на кода се отстраняват антизависимостите и зависимостите по изход**

Пример за отстраняване на зависимости

изходен код

```
for i = 1, n, 1
    x = A[i] + B[i]
    Y[i] = 2 * x
    x = C[i] * D[i]
    P = x + 15
endfor
```

код с намалена зависимост

```
for i = 1, n, 1
    x = A[i] + B[i]
    Y[i] = 2 * x
    xx = C[i] * D[i]
    P = xx + 15
endfor
```

Модели обща памет

- ▶ в паралелните системи достъпът до общата памет и ресурси за В/И е конкурентен и се базира на схемите за **PRAM** (Parallel Random Access Machine) – автономни процесори с конкурентен достъп до общата памет (която включва и В/И канали)
- ▶ в модела **PRAM** се предлагат 4 схеми за отстраняване на конфликтен конкурентен достъп до общото адресно пространство:
 - ▶ **EREW** (Exclusive Read, Exclusive Write) – резервиране на конкурентния достъп да даден адрес за двата типа операции
 - ▶ **CREW** (Concurrent Read, Exclusive Write) – няколко процесора могат да четат едновременно даден адрес, но операциите за запис са монополни
 - ▶ **ERCW** (Exclusive Read, Concurrent Write) – допускат се няколко едновременни операции на запис но монополно четене
 - ▶ **CRCW** (Concurrent Read, Concurrent Write) – конкурентните операции са без ограничение
- ▶ ****EW** схемите съответстват на изискванията за консистентност (съгласуваност и детерминистичност) на данните и се прилагат като универсални при повечето паралелни алгоритми;
- ▶ конкурентните операции за запис при ****CW** схемите имат ограничено приложение при някои класове паралелни алгоритми за обработка на графи и числова обработка, при които постигат по-високо бързодействие от схемите с резервиран запис

Модел с обмен на съобщения

- ➔ при обмен на съобщения всяка двоика процеси е свързана с комуникационен канал, представен с точно една променлива – последователните съобщения са стойностите на тази променлива;
 - ➔ дефинирано е състояние на канала – напр. четене на променливата-канал се допуска само когато състоянието му не е празен (resp. при запис – да не е пълен);
 - ➔ асинхронният и синхронният канал са с еднакъв режим на достъп но асинхронният има капацитет = размера на буфера (>1)

Паралелни алгоритми

- ➔ Паралелните алгоритми са междинното звено във веригата на паралелната обработка (между изчислителния проблем и паралелната система) –
 - архитектура
 - система/среда
 - програма
 - алгоритъм
 - изчислителен проблем
- ➔ ПА е абстрактно (формално или неформално) представяне на изчислителен проблем като набор от процеси за едновременно изпълнение (в случая процес е част от проблема, която се изпълнява от един процесор)
- ➔ основните характеристики на ПА (които отсъстват при посл. алгоритми) са
 - брой процеси и логическата им организация (напр. master-slave)
 - разпределение на данните (декомпозиция + възможности за разпределена алокация)
 - точки на синхронизация (оптимизиране)
 - модел на междупроцесния обмен (основно обща памет – обмен на съобщения)
- ➔ различните конкретни решения на горните характеристики пораждат цял клас от ПА, базирани на един последователен алгоритъм

Фази на проектирането на ПА

- ➔ проектирането на ПА минава през следните фази (4.3):
 - ➔ разделяне (**partitioning**) – декомпозиция на проблема:
 - ➔ по данни (главно SPMD) или
 - ➔ по функции (главно MPMD) –
 - ➔ разделянето се извършва с оглед на спецификата на проблема; целта е да се дефинират множество подзадания; грануларността при тази фаза не отчита особеностите на архитектурата, която ще се използва за обработка – резултатът от фазата е дефиниция на отделните задания
 - ➔ комуникации (и зависимост) (**communication**) – формулира информационните или контролните зависимости между отделните подзадания; комуникациите се представят като канали (със съответните свойства – напр. капацитет, посока) и съобщения (т.е. данни и команди), които се предават по тези канали (напр. формат, размер, тип); архитектурата за обработка се игнорира и на тази фаза, но специфицирането на каналите помага да се оцени алгоритъма по комуникационна сложност

... фази на проектирането на ПА

- формиране (*agglomeration*) – след оценка на изчислителната и комуникационната сложност на формулираните подзадания и прилежащите им комуникации, те се групират в задания, при което се отчитат характеристиките на архитектурата на обработка – основно брой процесори/възли и комуникационен модел – и в резултат се постига оптимизиране по следните характеристики
 - грануларност и балансираност (с оцека на изчислителната сложност на отделните задания)
 - евентуално репликиране на данни и подзадания
 - оптимизиране на комуникациите (с оцека на комуникационната сложност на отделните задания)
 - евентуално запазване на линейност (скалируемост)
 - технологично оптимизиране (напр. намаляване на разходите за кодиране на заданията)

... фази на проектирането на ПА

- разпределяне (*mapping*) – незадължителна фаза (отсъства при проектиране на ПА за системи с динамично планиране – обикн. МП с РОС), която се състои в разпределяне на формираните задания (или евентуално групи от задания) по обработващите възли на системата със кодиране на съответното решение. N.B.: обикновено се използва специален език за спецификация на зареждането и евентуално за настрока на комуникационните канали напр. в системи с комутируеми канали, така че от алгоритъма се изисква да специфицира и комуникационния граф на системата за обработка 5.1

Метрика и анализ на производителноста

- ➔ сложността на последователните алгоритми (брой операции) се оценява като функция само на размера на проблемната област и следователно може да се оцени абстрактно от архитектурата; при ПА тя е функция на архитектурата и на средата за паралелна обработка (особено при динамично планиране)
- ➔ основен фактор при ПА е степента на паралелизъм P – максималния брой операции, които могат да се изпълнят първично при обработката на алгоритъма – това е архитектуронезависима величина; при размер на проблема W не повече от $P(W)$ процесора могат да се ползват ефективно; съществено е съотношението между паралелните и последователните сегменти на ПА

Закон на Amdahl (1967):

- ➔ при наличие на две интензивности (темпове) на обработка на даден проблем – високо-паралелна R_h и ниско-паралелна R_l , които са в съотношение $f:(1-f)$ по брой на генериирани резултати (междинни и крайни) – общата интензивност на обработка е

$$R(f) = [f/R_h + (1-f)/R_l]^{-1}$$

- ➔ следователно $f \rightarrow 1 \ R(f) \rightarrow R_h$ и при $f \rightarrow 0 \ R(f) \rightarrow R_l$
- ➔ N.B.: макар че е формулиран за темпове на обработка, закона е в сила и се прилага за агрегирана степен на паралелизма на заданието

Ускорение и ефективност

- ➔ при оценка или измерване на ускорението ($S_p = T_1 / T_p$) се приема, че всички процесори в двата случая са с идентична производителност; поради наличие на комуникационни и синхронизационни закъснения
$$1 < S_p < p$$
- ➔ аномалии:
 - ➔ **суперлинейно** $S_p > p$ може да се наблюдава при
 - ➔ неоптимален последователен алгоритъм или
 - ➔ особени характеристики на проблема, които изявяват нисък капацитет на използвания хардуер: напр. при голям размер на данните (надвишаващ капацитета на ОП) е възможно значително закъснение на последователната обработка на проблема поради бавни операции с външната памет, докато при паралелна обработка с разделянето на данните между възлите този проблем отпада (оптимизиране на последователния алгоритъм в този случай не е възможно когато за данните не важи принципа на локалност – напр. при много проблеми от AI)
 - ➔ **немонотонно** $S_{p1} > S_{p2}$ за $p2 > p1$ – често срещана аномалия
- ➔ ефективността, която е нормализирано ускорение ($E_p = S_p / p = T_1 / (pT_p) < 100\%$), характеризира частта от общото време за паралелна обработка, през която процесорните елементи се използват

Пример за оценка на ускорението и ефективността

- хиперкуб от p процесора изчислява сумата на n числа; времето за локална операция събиране на две числа и времето за предаване резултата на съседен процесор е 1
- ПА: числата се сумират локално за време n/p след което локалните (първоначално p на брой) парциални суми се предават на съсед (1) и сумират (1) за $2lbp$ (4.5.1)
- $S_p = n/[n/p + 2lbp] = np/[n + 2plbp]; \quad E_p = n/[n + 2plbp]$
- получените зависимости (4.5.2) показват обичайният ефект при по-голямата част от ПА на намаляване на ефективността с нарастване на p (при фиксиран размер на проблема n) - ефект от закона на Amdahl

Цена и коефициент на използване

- цена (**cost**) при обработката на ПА с p процесора за T_p единици време (Н.В. единица време е времето за изпълнение на една елементарна операция) е

$$C_p = pT_p$$

- т.е. C_p е критерий за броя операции, които биха могли да се извършат за времето на обработка на съответния ПА
- коефициент на използване (**utilization**) при обработката на ПА, състоящ се от O_p на брой операции с p процесора е

$$U_p = O_p / C_p = O_p / (pT_p)$$

- т.е. U_p е отношението на действителните към потенциалните операции при обработка на съответния ПА

Темп и излишък

- темпът на обработка (*execution rate*) е архитектурнозависим параметър и се представя с няколко скали:
 - MIPS (унипроцесори, МП)
 - MFLOPS (SIMD, чисрова обработка)
 - MOPS (SIMD)
 - LIPS [# logic inferences p.s.] (AI приложения)
- освен по архитектурен критерий, изборът на скала зависи и от типа ПА, които се обработват
- излишък (*redundancy*) при обработката на ПА, състоящ се от O_p на брой операции при обработка с p процесора е

$$R_p = O_p / O_1 > 1$$

(където O_1 е броя операции при обработка на уникомпютър) т.e. R_p е критерий за свръхтовара, който се поражда от паралеланата обработка на алгоритъма; p и n (размера на проблема) са аргументи на R_p , но – в зависимост от класа ПА – участват с различна тежест

Цена и коефициент на използване

- цена (**cost**) при обработката на ПА с p процесора за T_p единици време (Н.В. единица време е времето за изпълнение на една елементарна операция) е

$$C_p = pT_p$$

- т.е. C_p е критерий за броя операции, които биха могли да се извършат за времето на обработка на съответния ПА
- коефициент на използване (**utilization**) при обработката на ПА, състоящ се от O_p на брой операции с p процесора е

$$U_p = O_p / C_p = O_p / (pT_p)$$

- т.е. U_p е отношението на действителните към потенциалните операции при обработка на съответния ПА

Алгоритмична сложност

- ➔ коректността на даден ПА е архитектуронезависима, но неговата ефективност зависи от изпълнителната платформа, поради което е целесъобразно сложността му да се оценява и като функция на разпределянето (*mapping*)
- ➔ по принцип алгоритмичната сложност O оценява времевите и пространствени характеристики на обработка – времевата сложност T е се задава в брой елементарни операции и комуникации (от който се получава времето за обработка в дадена архитектура), а пространствената сложност M в брой алоцирани регистри и клетки памет (т.е. $O = O(T, M)$); оценкта се дава обикновено като долна и горна граница на тези величини или с приближение – асимптотична сложност

Паралелно програмиране в разпределени системи

- ▶ прилага моделите
 - ▶ разпределена обща памет (**DSM**)
 - ▶ ключалки семафори, монитори, бариери
 - ▶ обмен на съобщения (**Message Passing Systems**)
 - ▶ приложно-ориентиран междинен слой –
 - ▶ MPI и PVM – процедурен модел
 - ▶ RMI и Corba – обектен модел
 - ▶ йерархични (**master-slave**, **client-service** - Jini) и н е йерархични модели (P2P - Jxta)

Конвенционален псевдокод за паралелни алгоритми

- псевдокодът (както и езиците за програмиране) е приложим за определени класове архитектури – обикновено се взима като предпоставка най-разпространения PRAM модел за паралелен достъп до обща памет (променливи) – CREW
- декларация на процедури и функции е разширена със запис на модела за паралелна обработка и броя алоцирани процесори:

Procedure: <name> ({list of parameters})

Model: <model name> with $p = f(n)$ processors

Input: <input variables>

Output: <output variables>

Declare: <[global and] local variables>

Function: <name> ({list of parameters})

Model: <model name> with $p = f(n)$ processors

Input: <input variables>

Output: <output variables>

Блок FORALL

- този блок се прилага за имитация на паралелно изпълнение на вложния в него сегмент (набор изрази) – асинхронно (независимо – напр. в MIMD) или синхронно (напр. в SIMD)
- синтаксис:

```
FORALL identifier: RangeType IN {PARALLEL | SYNC}
    Statement_1
    ...
    Statement_K
END
```

- *identifier* е управляваща променлива, дефинирана в границите на блока; по един процес се създава за всяка нейна стойност (множеството стойности трябва да е крайно); в създадените процеси *identifier* има различни стойности
- *RangeType* е типът на управляващата променлива, чиято мощност освен това задава и броя паралелни процеси
- изпълнението на блока завършва след изпълнение на всеки от процесите
- PARALLEL или SYNC задава типа паралелна обработка – сътв. асинхронен или синхронен (асинхронната обработка означава, че част от процесите могат да се планират след изпълнението на другите – напр. когато броят им е по-голям от броя процесори)

Пример за блок FORALL

- 8 процеса за асинхронна паралелна обработка на функция с аргумент – номера на процеса

```
FORALL x:[1..8] IN PARALLEL  
    y = some_function(x);  
END
```

- версия

```
FORALL x∈X IN PARALLEL do y = some_function(x);
```

Израз do IN PARALLEL

- ➔ този израз се прилага като директива в различни блокове – напр. при паралелна векторна обработка
- ➔ синтаксис:

```
for <израз върху индексите на масив> do IN PARALLEL
    Statement_1
    Statement_2
    ...
    Statement_K
end IN PARALLEL
```

- ➔ пример: за всеки елемент на масивите се формира отделен процес

```
for i = 1 to n do IN PARALLEL
    read(A[i], B[i])
    if (A[i] > B[i])
        then write(A[i])
        else write(B[i])
    endif
end IN PARALLEL
```

Синхронизационни конвенции, семафори

- ➔ синхронизационните схеми биват
 - ➔ контрол на достъп – семафори и монитори
 - ➔ контрол за последователност – бариери
- ➔ променлива от тип семафор се асоциира с всеки адрес за общ достъп и върху нея се извършват операциите
 - ➔ установяване на състоянието (активно или пасивно) (`wait`)
 - ➔ блокиране на процес (`wait`)
 - ➔ възстановяване от блокиране (`signal`)
- ➔ `wait(S)` е заявка за достъп до критичната зона, която се потвърждава ако $S > 0$ (и S се декрементира); в противен случай процеса блокира и изчаква
- ➔ `signal(S)` освобождава критичната зона, инкрементира S и възстановява чакащ процес

Синхронизиращ псевдокод със семафор

```
P1: wait(s1)
    {critical section 1}
    signal{s1}
P1: wait(s1)
    {critical section 2}
    signal{s1}
```

Синхронизация с монитори

- мониторите са разширение на семафорите, което се състои както от данните за контрол на достъпа – **condition variable**, така и от процедурите – **signal** и **wait**
- при дефиниране на **condition variable** се създава и опашка на идентификаторите на чакащи процеси, които се възстановяват и получават достъп до критичната зона с операцията **signal**

```
Monitor Resource_alloc
  var Resource_in_use: Boolean;
      Resource_is_free: Condition;
  Procedure Get_resource
    begin
      is (Resource_is_free) then
        wait(Resource_is_free)
        Resource_in_use = true
    end
  ...
  Procedure Release_resource
    begin
      Resource_in_use = false
      signal(Resource_is_free)
    end
  end Monitor
```

Синхронизация с бариери

- с бариерите се осъществява контрол за последователност – напр. за запазване на зависимостта по данни
- бариерата също се състои от буфер за готови изчакващи процеси и боряч
- псевдокод с използване на бариера:

Псевдокод без синхронизация

```
For I = 1 to N do IN PARALLEL
{
    S1: A[I] = func_a(A[I])
    S2: B[I] = func_a(B[I])
    S3: C[I] = func_c(A[I], B[I])
}
```

Псевдокод с бариерна синхронизация

```
For I = 1 to N do IN PARALLEL
{
    S1: A[I] = func_a(A[I])
    S2: B[I] = func_a(B[I])
    BARRIER(2)
    S3: C[I] = func_c(A[I], B[I])
}
```

Задачи на балансирането на изчислителния товар (Load Balancing – LB, Resource Management, Resource/Job Scheduling)

- ➔ минимизиране времето за решаване на даден проблем при паралелна обработка чрез изравняване на локалното натоварване на обработващите възли
- ➔ целта може да бъде не пълно изравняване а недопускане на възел в престой докато трае паралелната обработка
- ➔ в г р и д пропорционално натоварване на ресурси с различна собственост и администрация
- ➔ източници на дисбаланс
 - ➔ нерегулярност на проблема при паралелизъм по данни
 - ➔ недетерминистични алгоритми за обработка, напр. при неизвестен брой итерации за достигане до решението – търсене в графи и др.
 - ➔ невъзможно или некомпетентно декомпозиране – при паралелизъм по данни или по управление

Статично балансиране

- ➔ разпределянето на заданията по възли и алоцирането на ресурси се извършва (и е известно) преди да стартира паралелната обработка – планиране, комплементиране (*mapping, matchmaking, scheduling*)
- ➔ подходи за статично балансиране
 - ➔ RR – циклично алоциране на заданията по обработващи процеси
 - ➔ стохастично разпределение
 - ➔ рекурсивно разделяне – при алгоритмите за графи – бисекция (разделяне на проблема на подпроблеми с очаквана еднаква сложност на обработка и с генериране на минимален синхронизационен и комуникационен свръхтовар)
 - ➔ генетични и Монте Карло алгоритми – свързани са с генериране на възможни варианти на декомпозицията и оценяването им, така че да се избере оптималния

Недостатъци на статичното балансиране

- ▶ проблемна предварителна оценка на сложността на подпроблемите, получени при декомпозицията
- ▶ не може да отчете текущото състояние на ресурсите по време на обработката – фоновото натоварване на ресурсите (процесорни цикли, памет, комуникационни канали) както и реалните синхронизационни и комуникационни закъснения – ограничено приложение аз синхронни алгоритми
- ▶ при недетерминистични алгоритми за обработка, напр. при неизвестен брой итерации за достигане до решението – търсене в графи и др. – статично решение на задачата за товарен баланс е невъзможно освен чрез прилагане на по-фина грануларност и откриване на край (**distributed termination detection**)

Динамично балансиране

- разпределенето на заданията по възли и алоцирането на ресурси се извършва по време на паралелната обработка и е известно едва след приключването ѝ
- централизиран подход – *master-slave* обработка; декомпозицията, разпределенето на заданията и ресурсите, откриването на край или алтернативно интегрирането на резултата са функции на един *master* процес
- разпределен подход – декомпозиция на управляващия процес в йерархия от управляващи процеси или асоцииране на управляващите функции с всеки от обработващите процеси

Централизирано динамично балансиране

- ➔ главния процес функционира като пул от задания (*work pool*) и получава заявки за ново задание от готовите изпълнителни процеси; изпълнителните процеси са обикновено реплики (модел **SPMD**)
- ➔ пулът от задания се прилага при матричните изчисления, при алгоритмите “разделяй и владей”
- ➔ нерегулярните и динамичните товари също са подходящи за *work pool* обработка – в последния случай генерираните от обработката нови задания се присъединяват в опашката на пула заедно с текущия резултат от изпълнителния процес – фиг. 5.5.
- ➔ основно предимство на централизираното динамично балансиране е лесното установяване на изпълнение на условието за край – при празен пул и прекратена работа на изпълнителните процеси; при някои алгоритми за търсене условието за край се открива от някой от изпълнителните процеси и се предава към главния процес заедно с резултата
- ➔ недостатък е възможността за възникване на тясно място и ниската линейност

Разпределено динамична балансиране

- ▶ пряк подход е разпределяне на функциите на управляващия процес по поддържане на динамичния пул от задания на йерархичен слой на управляващи процеси – фиг. 5.6.
- ▶ оптимизацията в горния случай е предимно в избора на брой управляващи процеси от втори ниво или евентуално избор на броя управляващи нива
- ▶ при някои алгоритми се практикува развито йерархично дърво – обикновено двоичното като разделянето на [под-]проблема на две очаквано равни части е по-лесно за алгоримиране и за прилагане на рекурсия

P2P динамично балансиране

- ➔ то е форма на прилагане на разпределеното динамично балансиране. Премахва се разделението на управляващи и изпълнителни процеси като всеки процес извършва и двете функции
- ➔ формално и опростено цялото задание може да бъде предадено за изпълнение в един процес/възел, след което се извършва неговата декомпозиция и последващ балансиращ трансфер на генерираните подзадания между възлите
- ➔ в този случай декомпозицията е желателно да бъде или тривиална (примерно при матрични изчисления) или пък да бъде опростена (примерно бисекция на проблема без първоначален анализ колко са потенциалните обработващи процеси, какво е тяхното текущо натоварване и каква е оптималната грануларност)

Параметри на P2P динамичното балансиране

- ➔ подобни балансиращи схеми се наричат дифузионни, тъй като реализират балансирането чрез трансфер на под-задания към “съседни” възли; релацията за съседство в случая може да изхожда от конкретна топология на изпълнителната платформа, но може да ъде и подчинена на различни стохастични принципи – напр. на случаен избор от определен брой (оптимизационен параметър!) “съседи”
- ➔ в горния случай като средство за повишаване на линейността на алгоритъма се избягват схеми когато всички възли са “съседни”; вместо това се формират виртуални топологични структури – линия, пръстен, хиперкуб и др. (обикн. нейерархични) топологии; когато валентността на процесите е по-голяма от 1, може да се прилага циклично или случайно тъсене на “съсед” за балансиращ трансфер
- ➔ друг важен параметър на P2P балансиране е инициативата (или момента за активиране на локалната балансираща процедура):
 - ➔ инициатива на донора
 - ➔ инициатива на приемника

Системи за динамично балансиране

- ▶ информационна, локационна и трансферна стратегия
 - ▶ функции
 - ▶ граф
 - ▶ разпределение
- ▶ синхронно балансиране – co-scheduling
 - ▶ [Koala](http://www.omii.ac.uk/repository/project.jhtml?pid=122) (<http://www.omii.ac.uk/repository/project.jhtml?pid=122>, & <http://www.cs.vu.nl/~kielmann/asci-a14/slides/koala/koala.pdf>)
- ▶ асинхронно балансиране – htc (High throughput computing), volunteer computing
 - ▶ [Condor/Condor-G](http://www.cs.wisc.edu/condor/) (<http://www.cs.wisc.edu/condor/>), [Boinc](http://boinc.berkeley.edu/) (<http://boinc.berkeley.edu/>)
 - ▶ балансират се нископриоритетните процеси на опортунистичните потребители –във фонов режим (background priority)

клъстерно, мултиклъстерно
и с2с планиране

Еталонни паралелни алгоритми

- асинхронни алгоритми – **Mandelbrot set**
- локално-синхронни алгоритми – **Water simulation, odd-even sort**
- глобално-синхронни алгоритми – **n-body simulation, Ray tracing**